

Instalación ARCHLine.XP

ARCHLine.XP se entrega como un único archivo de descarga.

Cada nueva versión principal (2024, 2025, etc.) puede instalarse junto con una versión principal anterior y ejecutarse primero en modo de prueba de 30 días.

1. Visite <https://archlinexp.cl/documentos/>
2. Haga clic en el enlace del software que desea probar.
3. Descargue y abra el paquete de instalación.

Nota:

Se recomienda iniciar la instalación desde el Explorador de Windows y no desde el navegador. Si inicia el instalador desde el navegador, podría aparecer un mensaje que le pedirá que cierre el programa. Tras cerrarlo, podrá iniciar ARCHLine.XP desde el escritorio o desde el menú Inicio.

5. Las siguientes pantallas ofrecen información sobre el producto y le permiten seleccionar su idioma.
6. Acepte la ruta de instalación predeterminada o especifique una nueva.
7. Una vez completada la instalación, inicie el software haciendo clic en el icono del producto en el escritorio o en el menú Inicio de Windows.

Compatibilidad con DirectX

ARCHLine.XP® requiere compatibilidad con DirectX versión 11 o 9.0.c. Se recomienda DirectX 11.

¿Cómo puedo actualizar el controlador gráfico de mi computadora?

Si tienes una computadora portátil o notebook:

- Visite el sitio web del fabricante de la computadora portátil para descargar el controlador más reciente.

Si tiene una computadora de escritorio o una estación de trabajo:

- Antes de actualizar el controlador gráfico, necesita saber qué tipo de tarjeta gráfica tiene. Para saber qué tarjeta gráfica tiene en su PC, siga estos pasos.

La forma más sencilla es ejecutar la herramienta de diagnóstico de DirectX:

- Haga clic en "Iniciar".
- En el menú "Inicio", haga clic en "Ejecutar".

- En el cuadro "Abrir", escriba "dxdiag" (sin las comillas) y luego haga clic en "Aceptar".
- Se abre la Herramienta de Diagnóstico de DirectX. Haga clic en la pestaña "Pantalla".
- En la pestaña "Pantalla", en la sección "Dispositivo", se muestra información sobre tu tarjeta gráfica. Puedes ver el nombre de la tarjeta y su memoria de video.

Una vez que sepa qué tipo de tarjeta gráfica tiene, visite el sitio web del fabricante para descargar el controlador más reciente. Aquí tiene enlaces para descargar controladores de los fabricantes de tarjetas gráficas más comunes:

[NVIDIA](#)

[ATI \(AMD\)](#)

[Intel](#)

